

KARE ÇİZİM KODLARI

Kare Çizimi Kod Dizisi 1

```
when clicked  
  erase all  
  pen down  
  repeat 4 times  
    move 50 steps  
    turn 90 degrees
```

Kare Çizimi Kod Dizisi 2

```
when clicked  
  erase all  
  hide  
  pen down  
  repeat 4 times  
    move 150 steps  
    turn 90 degrees  
  wait 1 seconds
```

Kare Çizimi Kod Dizisi 3

```
when clicked  
  go to x: 0 y: 0 location  
  hide  
  repeat 4 times  
    pen down  
    set pen color to blue  
    set pen thickness to 3  
    move 80 steps  
    turn 90 degrees
```

Sesli Kare Çizimi Kod Dizisi

```
when clicked  
  erase all  
  hide  
  pen down  
  repeat 4 times  
    set pen thickness to 1  
    move 150 steps  
    play sound (2) Bas Davul 0.25 vuruş çal  
    turn 90 degrees  
  wait 1 seconds
```

Karelerden Desen Çıkartma Kod Dizisi


```
tıklandığında
x: 0 y: 0 konumuna git
gizle
10 defa tekrarla
  4 defa tekrarla
    kalemı bastır
    kalem rengini yap
    kalem kalınlığını 3 yap
    80 adım git
    90 derece dön
  15 derece dön
```

Karelerden Renkli Desen Yapımı Kod Dizisi

```
tıklandığında
gizle
10 defa tekrarla
  4 defa tekrarla
    kalemı bastır
    80 adım git
    90 derece dön
  10 adım git
  kalem rengini 10 artır
```

Çift Renkli Karelerden Desen Yapımı Kod Dizisi

```
tıklandığında
tümünü sil
x: 0 y: 0 konumuna git
gizle
kalem rengini yap
10 defa tekrarla
  4 defa tekrarla
    kalemı bastır
    kalem rengini yap
    kalem kalınlığını 3 yap
    80 adım git
    90 derece dön
  15 derece dön
  4 defa tekrarla
    kalemı bastır
    kalem rengini yap
    kalem kalınlığını 3 yap
    80 adım git
    90 derece dön
  15 derece dön
```



Değişken Renkli Karelerden Desen Yapımı

```
tıklandığında
tümünü sil
x: 0 y: 0 konumuna git
gizle
kalem rengini yap
25 defa tekrarla
  4 defa tekrarla
    kalemı bastır
    kalem rengini 10 artır
    kalem kalınlığını 3 yap
    80 adım git
    90 derece dön
  15 derece dön
```

